

# IP アドレス設定手順

## Windows® 11



2025 年 5 月 15 日 0.1 版

(株)Bee Beans Technologies

## 改版履歴

版数	日付	内容	担当
0.1	2025 年 5 月 15 日	<b>新規作成</b> <ul style="list-style-type: none"><li>IP アドレス設定手順を記載しました。</li></ul>	金谷

## 内容

1. 概要 .....	4
2. IP アドレス設定手順 .....	5
3. 図表目次 .....	8
3.1. 図目次 .....	8

## 1. 概要

本書は、Windows 11 上で固定の IP アドレスを設定するための手順書です。

## 2. IP アドレス設定手順

1. Windows タスクバーの検索欄に「ncpa.cpl」と入力してエンターキーを押し、ネットワーク接続画面を表示します。




図 2-1. タスクバーの検索欄






図 2-2. ネットワーク接続画面

2. IP アドレスを変更するアダプターを右クリックします。コンテキストメニューの「プロパティ」をクリックし、アダプターのプロパティ画面を開きます。



**図 2-3. アダプターのプロパティ**

3. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択した状態でプロパティボタンをクリックし、インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティを開きます。



**図 2-4. プロパティボタン**




図 2-5. インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

4. 「次の IP アドレスを使う」ラジオボタンを選択し、「IP アドレス」、「サブネット マスク」を指定します。もし必要であれば「デフォルト ゲートウェイ」「優先 DNS サーバー」「代替 DNS サーバー」も指定してください。入力完了後、OK ボタンをクリックすると IP アドレスが反映されます。




図 2-6. 設定画面の「ネットワークとインターネット」

### 3. 図表目次

#### 3.1. 図目次

図 2-1. タスクバーの検索欄.....	5
図 2-2. ネットワーク接続画面.....	5
図 2-3. アダプターのプロパティ .....	6
図 2-4. プロパティボタン .....	6
図 2-5. インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ .....	7
図 2-6. 設定画面の「ネットワークとインターネット」.....	7

以上